



Netzwerklicenzen

Lizenzdatei generieren

Erstellt von Christoph Singer

Copyright © by **AURON**GmbH

Inhaltsverzeichnis

Netzwerklicenzen	1
1 Lizenzdatei	3

1 Lizenzdatei erhalten


Auch das Erstellen der Lizenzdatei erweist sich nun als Kinderspiel in Sekundenschnelle. Sie sollten allerdings als Vertragsmanager angemeldet sein!

Hinweis - Sie müssen sich als Vertragsmanager oder Software-Koordinator anmelden
 - Legen Sie sich Ihren Servernamen und die MAC-Adresse dessen bereit.

1. Kehren Sie zurück zu Autodesk Account.
2. Wählen Sie den **Menüpunkt Produkte und Services**.
3. In den **schnellen Verknüpfungen** dann **Netzwerklicenzdatei generieren**.




4. Wählen Sie nun Ihr **Servermodell** aus.




In über 95% der Fälle handelt es sich um einen Einzelserver. Daher wird auch diese Variante näher betrachtet.

5. Geben Sie Ihren **Servernamen** und die **MAC-Adresse** des Servers an.




Windows zeigt beides über ipconfig/all in der Eingabeaufforderung. Mehr Hilfe über die  -Symbole.

- Wählen Sie nun das **+ - Zeichen** um Produkte der Lizenzdatei hinzuzufügen.
- Wählen Sie aus der Liste die **zu verwendenden Produkte** aus. Über **Alle auswählen** können Sie auch mit einem Klick alle Produkte hinzufügen.




- Bestätigen Sie mit **Auswahl hinzufügen**.



Es können nur Produkte gewählt werden, welche für Sie als Netzwerklizenz bereitgestellt sind. Einzelplatzlizenzen werden hier nicht aufgeführt.

Es ist schon fast geschafft...

- Die Datei wurde generiert. Klicken Sie auf **Lizenzdatei speichern** um diese zu sichern.



Der Vertragsmanager erhält automatisch die Lizenzdatei per E-Mail.

- Die Lizenzdatei kann nun auf Ihrem Server verwendet werden.